

Emprunter un livre avec ma liseuse



Bienvenue

Accéder à distance à un large choix de livres électroniques, versions digitales des livres papier, quelque soit vos goûts et vos envies !

Vous pouvez **emprunter 3 livres numériques** simultanément, pour **une durée maximale de 28 jours**.

Le présent guide vous présente la procédure afin de télécharger un livre numérique sur votre liseuse.

Les livres de la mediatheque-numerique.puy-de-dome.fr sont protégés contre le piratage par des verrous numériques (DRM) ce qui implique quelques étapes préalables lors du premier emprunt.

L'emprunt de livre est compatible avec l'ensemble des liseuses du marché sauf la Kindle, qui est restreinte au système d'Amazon.

L'emprunt de livre est disponible depuis n'importe quel ordinateur Mac ou PC ayant une connexion internet.

1- Télécharger un logiciel de lecture


Le logiciel Adobe Digital Editions vous permet d'ouvrir des livres numériques et de les transférer sur votre liseuse.

Télécharger et installer ce logiciel gratuit directement depuis le site d'Adobe : <http://www.adobe.com/fr/solutions/ebook/digital-editions/download.html>

Vous pouvez rechercher « installation adobe digital edition » depuis un moteur de recherche.




Choisissez la plateforme vous correspondant et installez directement le logiciel. Suivez les instructions d'installation.



2- Autoriser l'ordinateur


Il s'agit maintenant d'autoriser son ordinateur en associant son identifiant (ID) Adobe au logiciel.

Une fois le logiciel Adobe Digital Edition ouvert, cliquez dans le menu aide et choisissez l'option « autoriser l'ordinateur ».



Dans la fenêtre qui s'ouvre, ne modifiez pas le fournisseur d'eBook et saisissez votre identifiant (ID) Adobe et le mot de passe, puis cliquez sur « Autoriser ».

Si vous ne possédez pas encore d'identifiant (ID) Adobe, cliquez sur « créer un ID adobe »



3- Créer un identifiant Adobe

Pour créer son compte, il suffit de renseigner les différents champs du formulaire en suivant les instructions. Puis de valider en cliquant sur « s'inscrire ».

The screenshot shows the Adobe ID registration page. It includes fields for Name, Email address, Password, Country (France), and Date of birth. There is a checkbox for email contact and a 'S'inscrire' button at the bottom, which is circled in red.

ATTENTION : Votre identifiant Adobe est l'adresse électronique que vous avez inscrite dans le formulaire. N'oubliez pas de le prendre en note ainsi que le mot de passe que vous choisissez : ces renseignements seront nécessaires pour configurer tous les logiciels et les appareils que vous utiliserez pour lire des livres numériques.


Une fois votre inscription terminée, vous pouvez quitter le navigateur internet et revenir dans le logiciel Adobe Digital Edition afin de remplir l'autorisation avec les informations que vous venez de choisir. Finaliser le démarche en cliquant sur « Autoriser »

The screenshot shows the Adobe Digital Editions software interface. The 'Aide' menu is open, showing 'Autoriser l'ordinateur...' and 'Effacer l'autorisation...'. Below, there is a form with fields for 'ID Adobe' and 'Mot de passe', and an 'Autoriser' button at the bottom right.

4- Autoriser sa liseuse

La première fois que vous transférez un livre sur votre liseuse, celle-ci doit être autorisée avec le même identifiant Adobe que celui utilisé avec le logiciel Adobe Digital Editions.

Brancher la liseuse sur l'ordinateur à l'aide du cordon USB. Elle va alors apparaître dans la colonne de gauche sous la mention « Périphérique ». Cliquez sur l'engrenage puis sur « autoriser le périphérique... »



Si la mention « autoriser le périphérique » est grisée, cela signifie que votre liseuse possédait déjà une autorisation. Il suffit alors de cliquer sur « effacer l'autorisation du périphérique » avant de suivre l'étape 4

BRAVO : Toutes ces étapes terminées ne sont plus à refaire. Votre matériel est prêt pour l'emprunt, la consultation et le retour des livres numériques.

5- Emprunter un livre

Allez sur le site <https://mediatheques.mond-arverne.fr/> et connectez-vous à votre compte. Consultez les ressources numériques de notre page « VISITER LE CATALOGUE » pour trouver un livre que vous souhaitez lire. En bas de la page de présentation du livre, vous pouvez cliquer sur « Demande de prêt ».

Vous devez ensuite renseigner le nom de votre logiciel de lecture en sélectionnant « adobe digitale édition » (peu importe la version) dans la liste proposée.



DEMANDE DE PRÊT

Votre mot de passe sera votre identifiant d'abonné (N° de carte) 28

Votre application de lecture Adobe Digital editions 4.5.6

Vous pouvez télécharger votre document en cliquant sur le bouton ci-dessous.

Télécharger le document

Fermer

Après avoir cliqué sur « continuer » un bouton vous proposant de télécharger le document apparaît.

Cliquer sur « téléchargement le document » puis sur « fermer »

Le téléchargement du livre est en cours.

Quand le téléchargement est terminé, automatiquement le livre s'ouvre et apparaît dans le logiciel Adobe Digital Editions.

En cliquant sur « Bibliothèque », en haut à gauche, vous pouvez retourner à votre bibliothèque dans Adobe Digital Editions et retrouver le livre que vous venez de télécharger.


6- Transférer un livre vers la liseuse

Dans la colonne de gauche, vous pouvez sélectionner « Tous les éléments » dans la rubrique Biblioroms pour retrouver le livre précédemment téléchargé..

Faites un clic-droit sur le livre souhaité. Dans le menu déroulant qui apparaît et cliquez sur « Copie sur l'ordinateur/périphérique » puis sélectionnez votre liseuse.



Vous pouvez aussi effectuer un glisser/déposer de la bibliothèque à votre liseuse.




Le livre a été copié sur la liseuse. Vous pouvez vérifier en cliquant sur le nom de votre périphérique dans la colonne de gauche.

Votre liseuse peut maintenant être débranchée de votre ordinateur.

7- Restituer un livre emprunté

Le retour de vos livres se fait automatiquement au bout de 31 jours. Vous n'avez pas besoin de le réaliser manuellement. Néanmoins, si vous souhaitez emprunter un autre ouvrage, il vous est possible de réaliser un retour anticipé.

Le retour se fait OBLIGATOIREMENT depuis l'ordinateur via Adobe Digital Editions



Dans Adobe Digital Editions, sélectionnez le livre à retourner et faites un clic droit avec la souris.

Sélectionnez «Restituer l'élément emprunté»

puis, sur la prochaine fenêtre, cliquez sur « Restituer ».

Dans quelques minutes, votre retour sera traité et le livre emprunté disparaîtra de votre compte